

Einrichtung der E-Mail-Postfächer unter Outlook

1. Wenn Sie Ihr Outlook das erste Mal starten öffnet sich direkt der Einrichtungsassistent zum Einrichten eines E-Mail-Postfachs in Outlook. Sofern Sie bereits andere Postfächer eingerichtet haben, dann können Sie den Assistenten über die Kontoeinstellungen unter Datei/Kontoeinstellungen aufrufen.
2. Nachdem das Fenster des Assistenten angezeigt wird, wählen Sie bitte „Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Manuelle Einrichtung eines Kontos oder Herstellen einer Verbindung mit anderen Servertypen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Manuelle Konfiguration oder zusätzliche Servertypen

< Zurück Weiter > Abbrechen

3. Wählen Sie die gewünschte Kontoart aus (IMAP oder POP3).

Konto hinzufügen

Dienst auswählen

Microsoft Exchange Server oder kompatibler Dienst
Verbindung mit einem Exchange-Konto herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, Kalender, Kontakte, Aufgaben und Voicemail zugreifen

Mit Outlook.com oder Exchange ActiveSync kompatibler Dienst
Stellen Sie eine Verbindung mit einem Dienst, wie etwa Outlook.com, her, um auf E-Mail, Kalender, Kontakte und Aufgaben zuzugreifen


POP oder IMAP
Verbindung mit einem POP- oder IMAP-E-Mail-Konto herstellen

< Zurück Weiter > Abbrechen

4. Wählen Sie den Servertyp, den Sie zum Abrufen Ihrer Nachrichten verwenden möchten und geben Sie die Serverdaten ein. Verwenden Sie als Benutzernamen Ihre E-Mail-Adresse.

Posteingangsserver:
IMAP: imap.webwide.de
POP3: pop3.webwide.de

Postausgangsserver:
smtp.webwide.de



Konto hinzufügen

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen
Ihr Name: Max Mustermann
E-Mail-Adresse: max@mustermann.de

Serverinformationen
Kontotyp: IMAP
Posteingangsserver: imap.webwide.de
Postausgangsserver (SMTP): smtp.webwide.de

Anmeldeinformationen
Benutzername: max@mustermann.de
Kennwort: *****
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten
Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit sichergestellt ist, dass alle Einträge richtig sind.
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen

E-Mail im Offlinemodus: Alle

[Weitere Einstellungen](#)

< Zurück Weiter > Abbrechen

5. Klicken Sie als nächstes auf „Weitere Einstellungen“ und stellen Sie die Details im Reiter Postausgangsserver wie folgt ein:



Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern



Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

OK Abbrechen

7. Wechseln Sie in den Reiter „Erweitert“. Geben Sie die entsprechenden Ports (Serveranschlussnummern) ein und bestätigen Sie mit „Ok“.

Posteingangsserver:
 IMAP: mit SSL 993
 ohne SSL 143
 POP3: mit SSL 995
 ohne SSL 110

Postausgangsserver:
 mit SSL 587
 ohne SSL 25



8. Sobald Sie auf „Weiter“ klicken werden die Kontoeinstellungen mit einer Testnachricht getestet. Sofern der Test erfolgreich ist, wurde Ihr Postfach erfolgreich eingerichtet.

