


Einrichtung Ihres Postfachs unter Windows Live Mail

1. Öffnen Sie das Programm „Windows Live Mail“.
2. Bitte wechseln Sie in den Reiter „Konten“ und klicken Sie auf „E-Mail“.



3. Bitte geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse, Ihr Passwort sowie einen Anzeigamen für die gesendeten Nachrichten ein. Setzen Sie den Haken bei Servereinstellungen manuell konfigurieren und bestätigen Sie die Eingabe mit „Weiter“.

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.
[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse:

[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:

 Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:

Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich
Hotmail
Gmail
und viele weitere.

4. Wählen Sie den gewünschten Servertyp aus, den Sie zum Abrufen Ihrer Nachrichten verwenden möchten und geben Sie die Serverdaten ein:

Posteingangsserver:

IMAP: imap.webwide.de Port: 143 (ohne SSL) oder 993 (mit SSL)

POP3: pop3.webwide.de Port: 110 (ohne SSL) oder 995 (mit SSL)

Postausgangsserver:
smtp.webwide.de Port: 25 (ohne SSL) oder 587 (mit SSL)

The image displays two side-by-side screenshots of the 'Servereinstellungen konfigurieren' (Configure Server Settings) dialog box in Windows Live Mail. Both screenshots show the configuration for an outgoing mail server (Postausgangsserver) for the email address max@mustermann.de.

Left Screenshot (Port 587):

- Informationen zum Posteingangsserver:** Servertyp: iMAP, Serveradresse: imap.webwide.de, Port: 993. Erfordert eine sichere Verbindung (SSL).
- Informationen zum Postausgangsserver:** Serveradresse: smtp.webwide.de, Port: 587. Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) and Erfordert eine Authentifizierung.
- Authentifizierung mit:** Klartext.
- Anmeldebenutzername:** max@mustermann.de.
- Buttons: Abbrechen, Zurück, Weiter.

Right Screenshot (Port 25):

- Informationen zum Posteingangsserver:** Servertyp: iMAP, Serveradresse: imap.webwide.de, Port: 143. Erfordert eine sichere Verbindung (SSL).
- Informationen zum Postausgangsserver:** Serveradresse: smtp.webwide.de, Port: 25. Erfordert eine sichere Verbindung (SSL) and Erfordert eine Authentifizierung.
- Authentifizierung mit:** Klartext.
- Anmeldebenutzername:** max@mustermann.de.
- Buttons: Abbrechen, Zurück, Weiter.

5. Klicken Sie auf „Fertig stellen“, um die Einrichtung abzuschließen.